

## FTP接続がうまくいかない場合は・・・

ファイル転送設定

サーバープロファイル設定 | 転送モード自動判別設定 | 詳細設定

サーバープロファイル名(P)  
任意の文字列(日本語でかまいません)

ログイン情報の設定  
プロバイダの選択(E)  
その他

FTP サーバ名(S)  
61.7.2.152 (または61.7.2.153)

FTP アカウント名(U)  
edq\*\*\*\*\*

FTP パスワード(W)  
●●●●●●●●

サーバーの初期フォルダの設定(D)  
指定しない

新規  
登録

①FTP の「ファイル転送」ダイアログボックスを開き、「設定」をクリックします。

②必要事項を入力します。

サーバプロファイル名

任意の文字列（日本語でかまいません）

プロバイダの選択

「その他」を選択します。

FTP サーバ名

★小学校（61.7.2.152）

または、www2.saga-ed.jp

★中学校・高校 61.7.2.153）

または、www3.saga-ed.jp

FTP アカウント名

edq\*\*\*\*\*（学校に配布されたID）

FTP パスワード

\*\*\*\*\*（配布されたパスワード）

※大文字と小文字を区別してください。

※学校ホームページは、毎年5月1日から、  
新パスワードへ移行します。

サーバの初期フォルダ

「指定しない」を選択します。

④詳細設定タブをクリックします。

パッシブモード

「パッシブモードで接続」にチェックを入れます。

ファイル転送設定

サーバープロファイル設定 | 転送モード自動判別設定 | 詳細設定

アップロードモード  
 パッシブ(PASSIVE)モードで接続を行う(S)

ポート番号(O)  
21 初期設定に戻す(D)

ファイアウォール  
 ファイアウォールを経由する(E)  
ファイアウォールのタイプ(D)  
USER FwID→PASS FwPass→SITE Host  
ファイアウォールのサーバ名(W) ポート番  
21  
ファイアウォールのユーザID(U)  
ファイアウォールのパスワード(P)

情報管理フォルダの転送  
 ホームページ・ビルダーの情報管理フォルダを転送対象から外す

上記事項を確認し、再度接続してみてください。